

ウイルスバスターコーポレートエディション (Windows) インストール手順書

注意事項

ウイルスバスターコーポレートエディション（ウイルスバスターCorp.）をインストールする前に、既にパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトウェアを必ずアンインストールしてください。


ウイルスバスターのインストールでは、学内に設置している管理サーバにクライアント情報を登録しますので、**必ず学内のネットワークに接続した状態**でインストールを行ってください。また、インストール前にシステムのスキャンをするため、インストールされるまでに時間がかかりますので、**十分な余裕を持って**作業してください。

この作業は、途中でパソコンの再起動を行います。再起動できる状況で作業を行ってください。

1 事前準備

1-1 電源オプションの設定



コントロールパネルのハードウェアとサウンドにある電源オプションをクリックしてください。使用中の電源プランの「プラン設定の変更」をクリックし、詳細な電源設定の変更を選択してください。ワイヤレスアダプターの設定の中の省電力モードの設定を最大パフォーマンスに変更してください。



ウイルスバスターコーポレートエディション (Windows) インストール手順書

1-2 ワイヤレスアダプターの設定


コントロールパネルのネットワークとインターネットにあるネットワーク接続を開いてください。ネットワークに接続しているアダプター（おそらくワイヤレスアダプター）を右クリックし、プロパティを開き、『構成』をクリックしてください。そこで出てきた設定項目の中にある『電源の管理』をクリックし、「電力の節約のために…」のチェックを外してください。



ウイルスバスターコーポレートエディション (Windows) インストール手順書

1-3 リアルタイム保護の停止


1. Windows の設定 > 更新とセキュリティ > Windows セキュリティ を開いてください。



2. Windows Defender セキュリティセンターを開き、ウイルスと脅威の防止 > ウィルスと脅威の防止の設定を開いてください。



3. リアルタイム保護をオフにしてください。



ウイルスバスターコーポレートエディション (Windows) インストール手順書

2 インストール

2-1 [情報基盤サービスシステム \(IISS\)](#) のウイルスバスターダウンロードページから、インストーラをダウンロードしておいてください。

(2018年12月時点では、64bit版のインストーラは `corpclient_64bit_20190703.exe`、32bit版のインストーラは `corpclient_32bit_20190703.exe`)


2-2 インストーラを実行します。(管理者権限が必要です。)

2-3 「WindowsによってPCが保護されました」というポップアップが出る場合は次の手順を行ってください。

2-3-1 [詳細情報](#)をクリックしてください。




2-3-2 実行をクリックしてください。




ウイルスバスターコーポレートエディション (Windows) インストール手順書

2-4 ユーザーアカウント制御のポップアップが出た場合、はいをクリックしてください。




2-5 インストールが始まりますので、完了まで待ちます。

2-6 インストール完了後、一度 OS の再起動を行い、デスクトップ右下の通知領域に、青色のアイコンが表示されていることを確認します。



2-7 右下に表示されている青色のアイコンにカーソルを合わせ、クライアントがオンラインになっていることを確認します。

ウイルスバスターコーポレートエディション (Windows) インストール手順書



※ウイルス対策用パターンファイルはネットワーク経由で自動的にアップデートされます。

以上で、「ウイルスバスターCorp.」のインストールは完了です。